## Sauvegarder simplement


4 étapes faciles afin d'ajouter ou modifier votre sauvegarde

Mise en place d'une sauvegarde



Ouvrez l'onglet Configuration de la sauvegarde.






Il faut ensuite nommer la tâche.

Nommer la tâche selon le type de données sauvegardées :
Données - pour des fichiers
Exchange - pour des données Exchange
MS SQL - pour des bases de données MS SQL
Etc.

Assistant de nouveau jeu de sauvegarde

_ 📤 Jeu de sauvegarde	
Nom:	Données
Type:	Fichiers


Choisir l'emplacement
A) Décochez tous les champs
B) Cliquez Avancé



Signification de la sélection :

Crochet vert - données à sauvegarder Crochet noir / carré gris - dossier avec exclusion(s)

Carré gris - dossier avec sélection partielle



Tous fichiers ajoutés dans un dossier crochet noir/carré gris seront de la prochaine sauvegarde.

Cliquez « Éxécuter la planification de sauvegarde » et ensuite cliquez sur « Propriétés » .



C'est dans cette fenêtre que vous pourrez établir l'horaire de sauvegarde.



Fenêtre « Assistant de nouveau jeu de sauvegarde » : Chiffrement (voir annexe Clé de chiffrement )



## Signification:

**Défaut** - Le mot de passe de votre compte sera votre clé de chiffrement

**Personnalisé -** Choissisez votre mot de passe



Vous pouvez ajuster la politique de rétention. L'historique de sauvegarde est de 7 jours par défaut.

Ouvrez l'onglet «Configuration de la sauvegarde».



**Important**- augmenter l'historique influence votre quantité de Go totale

